

STK 印表設定套用規則

建立日期: 2026-04-15

一、System.ini 印表設定項目

PRNMETHOD=0/1 ; 印表方式 (0=外部呼叫 1=內部機制)
PRINTER=Epson LQ-1170C ; 使用者選擇的印表機
PRN_SKIPASK=0/1 ; 是否跳過對話框 (0=顯示 1=跳過)
PRN_AUTOFORMAT=1/2/3/4 ; 自動模式輸出格式
PRN_OUTDIR= ; 輸出目錄

二、印表流程規則

STK 產生 PRN 檔

- ├ PRNMETHOD=0 → 外部呼叫 dospntgo.exe (結束)
- └ PRNMETHOD=1 → 內部機制
 - ├ PRN_SKIPASK=1 (無UI)
 - ├ PRN_AUTOFORMAT=1 → PRN→PDF→PRINTER 直接列印
 - ├ PRN_AUTOFORMAT=2 → PRN→PDF 存檔
 - ├ PRN_AUTOFORMAT=3 → PRN→Excel 存檔
 - └ PRN_AUTOFORMAT=4 → PRN→PDF→預覽
 - ├ 印表機 = System.ini 的 PRINTER
 - ├ 輸出目錄 = PRN_OUTDIR
 - └ PRN_SKIPASK=0 (有UI)
 - └ 啟動 PrnAsk.exe 顯示對話框
 - 使用者可選: 列印/PDF/Excel/預覽/取消
 - 印表機 = PRINTER (可在對話框切換)

三、GTWVT 系統選單

選單項目	切換內容	System.ini
使用內部機制印表 /使用外部呼叫印表	PRNMETHOD 01	PRNMETHOD=
顯示印表機選擇 /隱藏印表機選擇	PRN_SKIPASK 01	PRN_SKIPASK=

四、優先順序規則

1. 紙張大小: PRN 內嵌 [?100;H;W] > 印表機預設紙張 > A4
2. 印表機: PRN 內嵌 [ZN;name] > System.ini PRINTER > Windows 預設
3. 印表機名稱比對: 僅精確比對，不模糊匹配
4. 紙張搜尋: [? 格式 (不需 ~ 前綴)，支援 init 序列內嵌

五、相關程式檔案

HBSTK\compat\print_spool.prg — STK 列印入口、印表機選擇、System.ini 讀寫
HBSTK\compat\prn_to_pdf.prg — PRN→PDF 轉換引擎、ScanPrnPaperSize
PRNASK\sourcew_prnout.prg — PrnAsk UI、列印/預覽/版面設定對話框
HBSTK\source\main.prg — GTWVT 系統選單設定
HBSTKuild\System.ini — 印表設定存儲